



Table des matières

1.	<i>Introduction</i>	2
2.	<i>Sauvegarde manuelle, via l'interface utilisateur graphique</i>	3
3.	<i>Sauvegarde manuelle via les paramètres de ligne de commande</i>	4
4.	<i>Sauvegarde automatique via planificateur de tâche.....</i>	5
4.1	Introduction.....	5
4.2	Windows 2003/Windows XP :	5
4.3	Windows 2008/Windows Vista/Windows 7 :	8
5.	<i>Restore backup.....</i>	11

1. Introduction

Il y a trois manières pour faire des sauvegardes de Finasset :


- Manuellement, via l'interface utilisateur graphique
- Manuellement via les paramètres de ligne de commande
- Sauvegarde automatique via planificateur de tâche

Il est recommandé d'opter à coup sûr pour une sauvegarde automatique afin de toujours sauvegarder vos données Finasset.


2. Sauvegarde manuelle, via l'interface utilisateur graphique

Vous pouvez effectuer manuellement une sauvegarde de la façon suivante :

1. Démarrage Finasset
2. Menu>Start>Backup
3. Vous sélectionnez l'emplacement où la sauvegarde doit être conservée.
4. Si vous cochez l'option « Insérer la date dans le fichier zip », la date et l'heure actuelles seront ajoutées au nom de fichier de la sauvegarde. Si vous ne le faites pas, le nom de la sauvegarde sera le nom de la base de données Finasset, qui sera dans la plupart des cas Finasset.



5. Cliquez sur **Start**
6. Le message « Sauvegarde créée » en bas de l'écran est affiché si tout s'est bien déroulé



3. Sauvegarde manuelle via les paramètres de ligne de commande

Via le programme FinassetCmd.exe, qui se trouve dans le répertoire client Finasset, vous pouvez créer des sauvegardes en utilisant des paramètres de ligne de commande.

Les paramètres de ligne de commande possibles sont :

Nom	Description	Obligatoire
/host:<nom de l'hôte>	Le nom du serveur Finasset	X ^①
/ipaddress :<adresse ip>	L'adresse IP du serveur Finasset.	X ^①
/port:<numéro du port>	Port du serveur. Si non fourni, le numéro de port par défaut est utilisé.	
/db :<nom de base de données>	Nom de la base de données. Si non fourni, la base de données par défaut de Finasset est utilisée.	
/language :<langue>	La langue des messages d'erreur : <ul style="list-style-type: none"> N Néerlandais F : Français 	
/BackupPath:<chemin>	Le chemin où la sauvegarde est stockée.	X
/BackupIncludeDate	Si ce paramètre est utilisé, la date et l'heure actuelles seront ajoutées au nom du fichier de sauvegarde.	
/logfile : <nom du fichier>	L'emplacement et le nom du fichier dans lequel se trouvent les informations de journalisation et de sauvegarde. Si ce paramètre n'est pas utilisé, aucun fichier journal ne sera créé.	
/loginfo	Si ce paramètre est ajouté, des informations de journalisation supplémentaires seront affichées et / ou écrites dans le fichier journal en plus des erreurs.	
/overwritelog	Si ce paramètre est utilisé, le fichier journal sera écrasé à chaque fois que le programme sera exécuté. Si le paramètre n'est pas utilisé, la journalisation sera ajoutée au fichier journal existant.	

^① Soit le nom du serveur soit l'adresse IP est obligatoire. Si les deux sont donnés, c'est le nom de l'hôte qui est utilisé.

Exemple :

```
FinassetCmd.exe /host:localhost /db:Finasset /BackupXml /BackupPdf
/BackupPath:C:\LBRP\Clients\Finasset\_Backup
```


4. Sauvegarde automatique via planificateur de tâche


4.1 Introduction

Remarques importantes avant de commencer la configuration de la sauvegarde automatique :

1. La sauvegarde automatique doit de préférence être configurée sur le serveur et non pas sur une station de travail.
2. Le client Finasset doit être installé sur le serveur.
3. Si vous définissez la sauvegarde à un moment où l'ordinateur ne fonctionne pas, **aucune sauvegarde** ne sera prise en compte ; c'est la raison pour laquelle il faut de préférence mettre les sauvegardes automatiques sur un serveur car il n'est généralement jamais éteint.

4.2 Windows 2003/Windows XP :

1. Pour ouvrir des Tâches planifiées, cliquez successivement sur le bouton **Démarrer** , sur **Panneau de configuration** et sur **Tâches planifiées**.
2. Double-cliquez sur **Ajouter une nouvelle tâche**.
3. Un assistant va démarrer, cliquez sur **Suivant** sauvegardé



4. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le programme **FinassetCmd.exe**. Ce programme se trouve par défaut dans C:\LBRP\Clients\Finasset\FinassetCmd.exe.

Important : Vous devez sélectionner FinassetCmd.exe et pas Finasset.exe !



5. Indiquez comme nom **Finasset Backup** et cliquez sur **Quotidiennement** et ensuite sur le bouton **Suivant**




6. Indiquez une **heure** durant laquelle la sauvegarde doit être effectuée. Choisissez un moment où votre ordinateur est à coup sûr allumé ; sinon, aucune sauvegarde ne sera prise en compte. La date de début doit être une date correspondant à la date du jour ou à un jour dans le passé. Il ne faut indiquer aucune date dans le futur ; sinon, les sauvegardes seront effectuées uniquement à partir de cette date.

Cliquez sur **Suivant**.



7. Indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows d'un utilisateur qui a les droits suivants sur cet ordinateur pour pouvoir effectuer cette tâche.

Appuyez sur **Suivant**




8. Cocher l'option « **Ouvrir les propriétés avancées de cette tâche quand je clique sur Terminer** ».
Cliquez sur **Terminer**





9. La valeur à côté d'**Exécuter** doit être adaptée. Les paramètres de ligne de commande pour la sauvegarde, comme ce qui doit être sauvegardé, à quel endroit..., doivent en effet être ajoutés. Vous trouverez davantage d'informations sur les paramètres ci-dessus dans 3 Sauvegarde manuelle via les paramètres de ligne de commande.


Exemple de valeur d'exécution : C:\LBRP\Clients\Finasset\FinassetCmd.exe /host:localhost /db:Finasset /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Finasset_Backup




10. Cliquez sur **OK** et indiquez à nouveau le mot de passe et le nom d'utilisateur Windows.

4.3 Windows 2008/Windows Vista/Windows 7 :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** , sur **Panneau de configuration**, sur **Système et sécurité** et sur **Outils d'administration**, puis double-cliquez sur **Planificateur de tâche**.  Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, tapez le mot de passe ou la confirmation.
2. Cliquez sur le menu **Action** et cliquez sur **Créer une tâche de base**.
3. Tapez « **Finasset Backup** » comme nom pour la tâche et cliquez sur **Suivant**.




4. Cliquez sur **Quotidiennement** si vous voulez faire une sauvegarde de Finasset tous les jours et ensuite sur **Suivant**




5. Entrez le planning souhaité et cliquez sur **Suivant**.

Remarques :

- a. Choisissez un moment où votre ordinateur est à coup sûr allumé ; sinon, aucune sauvegarde ne sera prise en compte.
- b. La date de début doit être une date correspondant à la date du jour ou à un jour dans le passé. Il ne faut indiquer aucune date dans le futur ; sinon, les sauvegardes seront effectuées uniquement à partir de cette date.



6. Cliquez sur **Démarrage du programme** et ensuite sur **Suivant**



7. Configuration du Démarrage du programme :


- a. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le programme **FinassetCmd.exe**. Ce programme se trouve par défaut dans C:\LBRP\Clients\Finasset\FinassetCmd.exe.

Important : Vous devez sélectionner FinassetCmd.exe et pas Finasset.exe !


- b. Dans « Ajouter paramètres (facultatif) », vous devez saisir les paramètres de la sauvegarde. Vous trouverez davantage d'informations sur les paramètres ci-dessus dans 3 Sauvegarde manuelle via les paramètres de ligne de commande

Exemple : /host:localhost /db:Finasset /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Finasset_Backup


- c. Cliquez ensuite sur **Suivant**.



8. Cochez la case « **Ouvrir la fenêtre de dialogue Propriétés de cette tâche si je clique sur Terminer** » et cliquez sur **Terminer**.



9. Cochez l'option « **Exécuter que l'utilisateur soit connecté ou non** » et cliquez sur **OK**.



5. Restore backup

Une sauvegarde peut être restaurée par ce qui suit :

1. Démarrage Finasset
2. Menu>Start>Restore
3. Sélectionner le fichier de sauvegarde
4. Appuyer le bouton « Start Restore »