

Inhoudsopgave

1.	<i>Inleiding</i>	<i>2</i>
2.	<i>Manueel Back-up via Grafische User Interface</i>	<i>3</i>
3.	<i>Manueel Back-up via command line parameters</i>	<i>4</i>
4.	<i>Automatische back-up via taakplanner</i>	<i>5</i>
4.1	<i>Inleiding</i>	<i>5</i>
4.2	<i>Windows 2003/Windows XP:</i>	<i>5</i>
4.3	<i>Windows 2008/Windows Vista/Windows 7:</i>	<i>8</i>
5.	<i>Terugzetten van de dossiers via Restore</i>	<i>11</i>

1. Inleiding

Er zijn 3 manieren om back-ups van Accowin te maken:

- Manueel via de grafische user interface
- Manueel via command line parameters
- Automatische back-up via taakplanner


Het wordt aangeraden om zeker te kiezen voor automatisch back-up zodat uw gegevens van Accowin steeds worden geback-upped.

Bij elke back-up optie heeft u de mogelijkheid om van één, meerdere of alle dossiers een back-up te maken..


2. Manueel Back-up via Grafische User Interface

Op volgende manier kunt u manueel een back-up nemen:

1. Accowin opstarten
2. Menu>Start>Back-up
3. U selecteert de locatie waar de back-up moet komen en selecteert of er enkel een back-up moet worden gemaakt van het huidige dossier of van alle dossiers.
4. Als u de optie ☒ Backup van alle dossiers aanvinkt, zal van alle dossiers een back-up worden gemaakt, indien dit vinkje niet aan staat, wordt enkel een back-up gemaakt van het huidige actieve dossier.



5. Klik op **Start back-up**
6. De melding Back-up gemaakt onderaan het scherm wordt getoond als alles goed is verlopen



3. Manueel Back-up via command line parameters

Via het programma AccowinCmd.exe, dat u in de Accowin Client directory kunt vinden, kunt u back-ups maken gebruik makend van command line parameters.

Mogelijke command line parameters zijn:

Naam	Omschrijving	Verplicht
/host:<host naam>	De naam van de Accowin server	X ^①
/ipaddress:<ip adres>	IP adres van de Accowin server.	X ^①
/port:<poort nummer>	Poort van de server. Als niet meegegeven dan wordt de standaard poort nummer gebruikt.	
/LocalPath:<pad>	Het pad waar het configuratiebestand van Accowin staat als er geen server is geïnstalleerd. Voorbeeld: C:\LBRP\Clients\Accowin C:\Accowin	X ^②
/db:<database naam>	Naam van de database. Als niet meegegeven dan wordt de standaard database van Accowin gebruikt.	
/language:<taal>	De taal van de foutmeldingen: <ul style="list-style-type: none"> N: Nederlands F: Frans 	
/BackupPath:<pad>	Het pad waar de back-up wordt bewaard	X
/BackupAll	Als deze parameter gebruikt wordt, dan worden er back-ups gemaakt van alle dossiers	X ^③
/BackupDossier:<Dossiercode>	Als deze parameter gebruikt wordt, wordt er een back-up gemaakt van het dossier met de opgegeven dossiercode, deze parameter kan meermaals worden gebruikt om een back-up te maken van meerdere dossiers	X ^③
/logfile: <bestandsnaam>	De locatie en naam van het bestand waar de logging informatie van de back-up in staat. Als deze parameter niet gebruikt wordt dan wordt geen log bestand aangemaakt.	
/loginfo	Als deze parameter wordt toegevoegd dan wordt naast de fouten ook extra logging informatie getoond en/of weggeschreven in het log bestand.	
/logserver	Als deze parameter wordt toegevoegd dan worden de gegevens die met de server worden uitgewisseld ook gelogd. (Enkel van toepassing als server is geïnstalleerd)	
/overwritelog	Als deze parameter gebruikt wordt dan wordt log bestand overschreven telkens het programma wordt uitgevoerd. Als de parameter niet wordt gebruikt dan wordt de logging steeds toegevoegd aan bestaande logbestand.	

① Indien Accowin werd geïnstalleerd met gebruik van de server, is de naam van de server ofwel het IP adres verplicht. Als beide worden meegegeven dan wordt de host naam gebruikt.

② Indien Accowin werd geïnstalleerd zonder gebruik van een server (standaard bij installatie op 1 PC of op bij installatie op een NAS, moet deze parameter worden gebruikt.

③ De parameter BackupAll of BackupDossier moet worden gebruikt

Voorbeeld bij installatie met server

AccowinCmd.exe /host:localhost /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin_Back-up /BackupAll

Voorbeeld bij installatie zonder server

AccowinCmd.exe /LocalPath:C:\LBRP\Clients\Accowin /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin_Back-up /BackupAll


4. Automatische back-up via taakplanner

4.1 Inleiding

Belangrijke opmerkingen voordat u aan de configuratie van de automatische back-up begint:

1. De automatische back-up wordt bij voorkeur op de server geconfigureerd en niet op een werkstation
2. De Accowin Client moet op de server geïnstalleerd zijn
3. Als u de back-up instelt op een tijdstip waarop de computer niet draait dan zullen er **geen back-ups** genomen worden vandaar dat bij voorkeur automatische back-ups op een server worden ingesteld omdat deze meestal nooit worden afgezet.

4.2 Windows 2003/Windows XP:

1. U opent Geplande taken door achtereenvolgens te klikken op de knop **Start** , op **Configuratiescherf**, op **Geplande taken**
2. Dubbelklik op **Een nieuwe taak toevoegen**
3. Een wizard zal opstarte, klik op **Volgende**



4. Klik op **Bladeren** om het programma **AccowinCmd.exe** te selecteren. Standaard staat dit programma in C:\LBRP\Clients\Accowin\AccowinCmd.exe.


Belangrijk: U moet AccowinCmd.exe selecteren en niet Accowin.exe!



5. Vul als naam **Accowin Back-up** en klik op **Dagelijks** en daarna op de knop **Volgende**



6. Vul een **uur** in waarop de back-up moet uitgevoerd worden. Kies een uur waarop uw computer zeker aan staat anders worden er geen back-ups genomen.
Als start datum moet een datum gelijk aan vandaag of een dag in het verleden worden ingesteld. Geen datum in de toekomst want anders gaan de back-ups pas vanaf deze datum worden uitgevoerd.
Klik op **Volgende**.



7. Windows Gebruikersnaam en Wachtwoord invullen van een gebruiker die volgende rechten heeft op deze computer om deze taak te kunnen uitvoeren.
Druk op **Volgende**



8. De optie '**Geavanceerde eigenschappen voor deze taak openen wanneer ik op Voltooien klik**' aanvinken.


Op **Voltooien** klikken



9. De waarde naast **Uitvoeren** moet aangepast worden. De command line parameters voor de back-up moeten er **namelijk aan toegevoegd worden zoals wat er moet geback-upped worden, naar waar, ...** Meer uitleg over welke parameters kunt u vinden hierboven bij [3 Manueel Back-up via command line parameters](#).



Een voorbeeld van de waarde van Uitvoeren kan zijn:


AccowinCmd.exe /LocalPath:C:\LBRP\Clients\Accowin /BackupPath:C:\LBRP\Clients\Accowin_Backup /BackupAll




10. Op **OK** klikken en wachtwoord opnieuw invullen van de windows gebruiker

4.3 Windows 2008/Windows Vista/Windows 7:

1. De knop **Start** , op **Configuratiescherm**, op **Systeem en beveiliging** en op **Systeembeheer**, en vervolgens te dubbelklikken op **Taakplanner**.  Als u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging..
2. Klik op het menu **Actie** en klik op **Basistaak maken**.
3. Typ als naam 'Accowin Backup' voor de taak en klik op **Volgende**.




4. Klik op **Dagelijks** als u dagelijks een back-up wil maken van Accowin en daarna op **Volgende**




5. Geef de gewenste planning op en klik op **Volgende**.

Opmerkingen:

- a. Kies een uur waarop uw computer zeker aan staat anders worden er geen back-ups genomen
- b. Als start datum moet een datum gelijk aan vandaag of een dag in het verleden worden ingesteld. Geen datum in de toekomst want anders gaan de back-ups pas vanaf deze datum worden uitgevoerd.





6. Klik op **Programma starten** en klik op **Volgende**

7. Configuratie van Programma starten:


- Klik op **Bladeren** om het programma **AccowinCmd.exe** te selecteren. Standaard staat dit programma in C:\LBRP\Clients\Accowin\AccowinCmd.exe.
Belangrijk: U moet AccowinCmd.exe selecteren en niet Accowin.exe!
- Bij 'Parameters toevoegen (optioneel)' moet u de parameters van de back-up invullen. Meer uitleg over welke parameters kunt u vinden hierboven bij 3 [Manueel Back-up via command line parameters](#)

Voorbeeldmet server: /Host:localhost /BackupPath:c:\Accowin_backup /BackupAll

Klik vervolgens op **Volgende**

8. Het vinkje 'Het dialoogvenster Eigenschappen van deze taak openen als ik op Voltooien klik' aanzetten en op **Voltooien** klikken.

9. De optie '**Uitvoeren ongeacht of gebruiker wel of niet is aangemeld**' aanzetten en op **OK** klikken.




5. Terugzetten van de dossiers via Restore

Een back-up kan teruggezet worden door Accowin te starten en het menu 'Start>Restore' te selecteren

Het terugzetten van de dossiers gebeurt dossier per dossier, het is echter niet nodig eerst het dossier aan te maken in Accowin. Indien het dossier nog niet bestaat, wordt dit automatisch aangemaakt.

Selecteer de map waar de bestanden die zijn aangemaakt via de back-up, en selecteer daar een dossier om terug te zetten. De gegevens over het dossier worden getoond.

Klik op de knop  om de gegevens terug te zetten.



Gegevens terugzetten

Bestand met gegevens voor restore

Firma

Datum

Versie dossier

Versie Accowin

0%

Start Restore

Sluiten